

# JavaScout ProjectAssist

## Konfigurationsdaten für Datenbank und Java Application Server (JAS)

Die Werte sind in der Datei **Connections.xml** im Unterverzeichnis **CONNECTIONS** enthalten.

---

### Datenbank (notwendig für Einzelplatzversion und MobileClient)

#### Name der Datenbank

Wert in der Auslieferung; der Teil für einen Zugriff auf eine MySQL-Datenbank ist kursiv geschrieben:

```
<DataBaseName>jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/JS_ProjAssist</DataBaseName>
```

Wert in Ihrer Installation:

```
<DataBaseName>.....</DataBaseName>
```

#### Identifikation des Anwenders mit Berechtigung zum Zugriff auf die Datenbank

Wert in der Auslieferung:

```
<DataBaseUserID>jsprass_user</DataBaseUserID>
```

Wert in Ihrer Installation:

```
<DataBaseUserID>.....</DataBaseUserID>
```

#### Password zur Anwender-Identifikation

Wert in der Auslieferung:

```
<DataBasePassword>Password</DataBasePassword>
```

Wert in Ihrer Installation:

```
<DataBasePassword>.....</DataBasePassword>
```

---

### JAS (notwendig für Heavyweight-Client und MobileClient)

#### Symbolischer Name des EJB innerhalb des Anwendungsprogramms

Wert in der Auslieferung; dieser Wert darf nicht verändert werden:

```
<SymbolicName>Standard</SymbolicName>
```

#### Im JAS definierter Name des EJB

Wert in der Auslieferung:

```
<mappedJNDIName>ejb/JS_ProjAssist_StandardEJBJNDI</mappedJNDIName>
```

Wert in Ihrer Installation:

```
<mappedJNDIName>.....</mappedJNDIName>
```

#### TCP/IP und Port des JAS

Der Name der jeweiligen 'Property' und des Port hängt vom verwendeten JAS ab.

Die meisten JAS verwenden folgende Konfiguration:

```
<PropertyKey>java.naming.provider.url</PropertyKey>
```

```
<PropertyValue>192.168.0.1:1099</PropertyValue>
```

Wert für die Verbindung zum JAS in Ihrer Installation:

```
<PropertyValue>.....</PropertyValue>
```

Weitere Möglichkeiten zum Dokumentieren der Konfiguration für Ihre Installation finden Sie auf der nächsten Seite.

# JavaScout ProjectAssist

## Weitere Konfigurationsdaten für die Verbindung zum JAS

Die Felder auf dieser Seite erlauben die Dokumentation weiterer 'Properties' für die Verbindung zum JAS. Die Namen (Key) und Werte der Properties hängen vom verwendeten JAS ab und sind in der Dokumentation des eingesetzten JAS zu finden.

```
<ConnectionProperty>
    <PropertyKey>.....</PropertyKey>
    <PropertyValue>.....</PropertyValue>
</ConnectionProperty>
```

Erstellt am:

Von: